

Hamlink.app & Latry - Grundeinstellungen

Da sich beide Apps in Aufbau und Bedienung ähneln, folgen hier die grundlegenden Daten und Abläufe.

Verfügbarkeit der Apps

- **Latry** ist über den Google Play Store sowie den Apple App Store erhältlich.
- **Hamlink.app** steht derzeit ausschließlich über die Webseite *hamlink.app* zur Verfügung. Versionen für Google Play und den Apple App Store sind angekündigt. **Zugang beantragen**

Nach der Installation sollte über das Ticketsystem ein Zugang zum FM-Funknetz beantragt werden. Bitte die Bearbeitungszeit berücksichtigen.

1. Im Ticketsystem registrieren bzw. einloggen
2. *Zugang FM-Funknetz* auswählen
3. Rufzeichen eintragen
4. Hardware angeben, z. B. *Latry / Hamlink / Android / iPhone*
5. *Hotspot / App / Sonstiges* auswählen
6. Ticket absenden

Nach Erhalt der Zugangsdaten werden diese in der jeweiligen App hinterlegt.

Serverdaten

Standard:

- **Server:** FM-Funknetz.de
- **Port:** 5308 Diese DNS-Domain ermöglicht der App das automatische Umschalten auf den Ersatzserver.

Bei Latry kann dieser Eintrag in Einzelfällen nicht funktionieren.


Alternative Server:

- **Server:** master1.fm-funknetz.de
- **Redundanzserver:** master2.fm-funknetz.de
- **Port:** 5308

Im Dashboard wird angezeigt, über welchen Server die meisten Stationen verbunden sind (erkennbar an hochgestellter 1 bzw. 2 beim Call).

Testbetrieb

Für Funktionstests bitte ausschließlich **TG20** oder **TG9990 (Parrot)** verwenden, um unnötige Störungen anderer Nutzer zu vermeiden.



From:

[././](#) - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:

[././doku.php?id=einstellungen_hamlink_latry&rev=1763507330](#)

Last update: **18.11.2025 23:08**

